

Décontaminer son ordinateur de façon efficace.

Lorsque votre ordinateur est contaminé il est très difficile d'intervenir lorsque Windows est démarré et ce pour deux raisons : la première c'est que si vous avez un antivirus et que votre machine est contaminée, il y a de bonnes chances pour que l'antivirus installé ne soit pas assez performant. La seconde c'est que si le virus est présent sur la machine, il peut s'être logé dans des fichiers systèmes qui ne pourront être effacés car protégés par Windows. **Il est donc nécessaire d'accéder à la machine sans que Windows soit lancé.**

Le principe du livecd c'est un CD qui se charge en mémoire de la machine sans lancer Windows, c'est le CD de la société Kaspersky l'un des numéros un des concepteurs d'antivirus que nous nous proposons d'utiliser, il se télécharge gratuitement et légalement à l'adresse suivante : <http://kaspersky-rescue-disk.softonic.fr/telecharger>

Une fois que le fichier iso est téléchargé et gravé, démarrer l'ordinateur avec le CD dans le lecteur. L'ordinateur doit être connecté au Web (**si le wifi ne fonctionne pas relier votre ordinateur à votre box par le fil**). A l'écran suivant appuyer sur entrée.




On arrive à l'écran du choix de la langue, on prend le français, on se déplace avec la flèche vers le bas puis on appuie sur entrée :




Puis enfin à l'écran principal




Le logiciel vous signale que vos bases virales sont obsolètes, il est très important de réaliser la mise à jour pour que l'antivirus puisse prendre en compte les derniers virus apparus sur l'internet. On clique sur **corriger**, une nouvelle fenêtre apparaît, on clique sur **mettre à jour maintenant**, on ferme la fenêtre, le logiciel met à jour les bases de façon automatique.





On revient à l'écran principal en cliquant sur l'onglet analyse, on sélectionne les secteurs d'amorçage ainsi que les différents disques présents sur votre machine, on clique enfin sur le bouton **lancer l'analyse**. Si kaspersky trouve des virus, une fenêtre apparaît en rouge vous proposant selon la nature du fichier de réparer ou de supprimer, à chaque fois on voit entre parenthèse l'action recommandée, il est bien évident qu'il vaut mieux suivre le conseil !



Lorsque la décontamination est terminée, on fait quitter, en bas à gauche on appuie sur le K puis déconnexion pour éteindre la machine. Au redémarrage n'oubliez pas de retirer le CD.

